

	docomo			au		SoftBank
fscommand2リスト	N01A(FlashLite3.1)	F906i(FlashLite3.0)	D703i(FlashLite1.1)	W45T(FlashLite2.0)	W21CA(FlashLite1.1)	820SH(FlashLite2.0)
GetDevice	N01A	F906i	D703i	KDDI-TS38	KDDI-CA31	820SH
GetDeviceID	非サポート	非サポート	非サポート	非サポート	非サポート	非サポート
GetPlatform	N01A	906i	703i	CDMA 1X WIN	CDMA 1X WIN	820
getVersion	AFL 9,1,116,5	FL 8,1,61,0	5,2,53,0	FL 7,1,82,6	5,2,15,0	FL 7,1,82,6
GetLanguage	ja	ja	jp	ja	jp	ja
GetMaxBatteryLevel	3	3	3	3	3	3
GetBatteryLevel:	3	3	3	3	3	3
GetPowerSource	1	1	1	1	1	1
GetMaxSignalLevel	3	3	3	4	4	4
GetSignalLevel	3	3	3	4	4	4
GetMaxVolumeLevel	6	6	6	5	5	5
GetVolumeLevel	6	6	6	5	5	5
GetFreePlayerMemory	2677	2849	1967	1306	995	2186
GetTotalPlayerMemory	3078	3070	2048	1535	1088	2559
//例)12月23日(火)午後8時7分39秒とする。						
GetDateDay	23	23	23	23	23	23
GetDateMonth	12	12	12	12	12	12
GetDateWeekday	2	2	2	2	2	2
GetTimeHours	20	20	20	20	20	20
GetTimeMinutes	7	7	7	7	7	7
GetTimeSeconds	39	39	39	39	39	39
GetLocaleLongDate	23 December 2008	23 December 2008	23 December 2008	December 12,2008	December 12,2008	23-December-2008
GetLocaleShortDate	23/12/2008	23/12/2008	23/12/2008	23/12/2008	23/12/2008	23-12-2008
GetLocaleTime	20:07:39	20:07:39	20:07:39	20:07:39	20:07:39	20:07:39
GetTimeZoneOffset	540	540	540	540	540	540
GetNetworkConnectStatus	非サポート	非サポート	非サポート	0	0	非サポート
GetNetworkName	非サポート	非サポート	非サポート	2	2	非サポート
GetNetworkRequestStatus	非サポート	非サポート	非サポート	非サポート	10	非サポート
GetNetworkStatus	非サポート	非サポート	非サポート	1	1	非サポート
FullScreen	非サポート	非サポート	非サポート	非サポート	非サポート	非サポート
Quit	非サポート	非サポート	非サポート	非サポート	非サポート	非サポート
SetSoftKeys	非サポート	非サポート	非サポート	非サポート	非サポート	非サポート
ResetSoftKeys	非サポート	非サポート	非サポート	非サポート	非サポート	非サポート
FlashLite2.0以降のコマンド						
ExtendBacklightDuration	非サポート	非サポート	非サポート	非サポート	-	非サポート
GetNetworkGeneration	非サポート	非サポート	非サポート	非サポート	-	非サポート
SetFocusRectColor	非サポート	非サポート	非サポート	非サポート	-	非サポート